แบบบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน / การสอนงาน

เรื่อง การผสมน้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรท์

ลำดับ	ขั้นตอน	หมายเหตุ
	การผสมน้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 0.05%	
1	1.1.ใช้สำหรับเช็ดพื้น เตียง โต๊ะ เช็ดรถในกรณีที่ไม่ปนเปื้อนเลือด สารคัดหลั่ง	
	1.2.แช่สายยางเพื่อละลาย สารคัดหลั่ง	
	ส่วนผสมเตรียมน้ำ 4975 cc น้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 25 cc รวมปริมาณ 5000 cc	
	ส่วนผสมเตรียมน้ำ 9950 cc น้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 50cc รวมปริมาณ 10000 cc	
	การผสมน้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 0.5%	
2	2.1.พื้นที่ปนเปื้อนเลือด สารคัดหลั่งผู้ป่วย covid จำนวนมากๆ	
	2.2.ใช้กับผู้ป่วยดื้อยา	
	ส่วนผสม เตรียมน้ำ 950 cc น้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 50 cc รวมปริมาณ 1000 cc	
	ส่วนผสมเตรียมน้ำ 4750 cc น้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 250 cc รวมปริมาณ 5000 cc	
	ส่วนผสมเตรียมน้ำ 9500 cc น้ำยาโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 500cc รวมปริมาณ 10000 cc	

ผู้บันทึก นางสาวสุดารัตน์ ทองกสิต **ตำแหน่ง** ลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยงาน ค่ายกลาง **วันที่** 22 กันยายน 2566

ความเห็นผู้เกี่ยวข้อง.....

ลงชื่อ ณัฐสิณี ภคทิพาง **วันที่** 29 ก.ย 2566. .....